

Einleitung

Das sollten Sie wissen!

Die Inventur-Endliste entspricht in den Selektionsvorgaben weitestgehend den Vorgaben der Inventur-Zählliste. Sie wird daher nach folgenden Kriterien aufgebaut:

Filiale

innerhalb der Filiale nach Lagerplatz

innerhalb des Lagerplatzes nach Artikelnummer

Abweichungen:

Die Vorgabe "*Kommission zusammenführen*" ist standardmäßig aktiviert.

Formularaufbau

Drucken Inventur End-Liste Uli Flottmann

Auswahl der Inventur Lagerbestände nicht drucken

Kommissions-/ Lieferantenretourenbestände nicht drucken

Ausgabeformat - HTML - PDF - CSV

von Artikel **bis Artikel**

von Lieferantennummer **bis Lieferantennummer**

von Zählnummer **bis Zählnummer**

Artikel mit wertmäßiger Bestan...

Filiale **von Lagerplatz** **bis Lagerplatz**

Warengruppe **Bestandsart**

bis WE-Datum

Kommission zusammenfü... Max.Anzahl Zeilen pro Position 5

Nach Warengruppen sortie... Max.Anzahl Zeilen pro Seite 50

Nach Artikelnummer sortie...

VK-Preise drucken Nur aktuelle Abwertungen...

EK-Preise drucken Endliste neu nummerieren

Zusatzinformation zu EK d...

Modellbezeichnung 0 - Modellbezeichnung Lieferant


Verlegte Inventur

Fortschreibung/Rückrechnung zum

Die Felder

| Feldbezeichnung | Bedeutung/Funktion |
|---|--|
| Auswahl der Inventur | Mit MÖBELPILOT können mehrere Inventurdateien im System vorgehalten werden. Legen Sie hier bitte fest, für welche Datei die Endliste aufgebaut werden soll. |
| Lagerbestände nicht drucken | Wollen Sie die Endliste nur für die Kom.-Ware produzieren, dann aktivieren Sie das Kontrollkästchen. |
| Kommissions- / Lieferantenretouren-Bestände nicht drucken | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die als Retoure gekennzeichneten Warenbestände nicht drucken wollen. |
| Ausgabeformat | Die Endliste kann in den Formaten HTML, PDF oder CSV produziert werden. Für den Papiausdruck empfehlen wir das Format PDF zu wählen. |
| von/bis Artikel | Wollen Sie gezielt Artikel eines Nummernkreislaufes selektieren, dann pflegen Sie hier die entsprechenden Vorgaben ein. |
| von/bis Lieferantennummer | Soll die Endliste nur Artikel eines Lieferanten beinhalten, dann muss hier die entsprechende Lieferantennummer eingepflegt werden. |
| von/bis Zählnummer | Beim Aufbau der Inventurdatei vergibt MÖBELPILOT jedem Artikelbestand automatisch eine Zählnummer, die dann auf der Zählliste mit ausgegeben wird. Soll die Endliste nur einen bestimmten Nummernkreis berücksichtigen, muss hier die die Einschränkung hinterlegt werden. |
| Artikel mit wertmäßiger Bestandsführung | Diese Option ist nur für Anwender von Bedeutung, die die Boutique-Ware nicht differenziert, sondern nur mit dem Warenwert im System vorhalten. Entscheiden Sie an dieser Stelle, ob die Werte auf der Endliste berücksichtigt werden sollen. |
| Filiale, von/bis Lagerplatz | Mit Hilfe dieser Vorgaben können Sie weiteren Einfluss auf den Ausdruck der Endliste nehmen. |
| Warengruppe | Beschränken Sie ggf. den Ausdruck auf eine oder mehrere Warengruppen |
| Bestandsart | Legen Sie hier fest, ob die Endliste ggf. nur Artikel der Bestandsart "Warenbestand", "Anlagevermögen" und/oder "Konsignation" auflisten soll. |
| von/bis WE-Datum | Soll die Endliste nur Inventur-Warenbestände eines bestimmten Zeitraums beinhalten, dann grenzen Sie hier bitte den Zeitraum ein. |

| Feldbezeichnung | Bedeutung/Funktion |
|----------------------------------|--|
| Kommission zusammenführen | Diese Vorgabe ist standardmäßig aktiviert. Sie sorgt dafür, dass Bestandspositionen, die zu einer Kommission gehören, beim Ausdruck zusammengehalten werden. |
| Max. Anzahl Zeilen pro Position | Wir empfehlen, hier die Standardvorgabe 5 zu übernehmen. Somit sollten Ihnen genügend Informationen über den einzelnen Bestand zur Verfügung stehen. |
| Nach Warengruppen sortieren | Wird diese Vorgabe aktiviert, erfolgt der Aufbau der Endliste nach den Kriterien - Filiale > Warengruppe > Lagerplatz > Artikelnummer -. |
| Max. Anzahl Zeilen pro Seite | Wir empfehlen hier die Standardvorgabe 50 beizubehalten. |
| Nach Artikelnummern sortieren | Wird diese Vorgabe aktiviert, erfolgt der Aufbau der Endliste nach den Kriterien - Filiale > Artikelnummer > Lagerplatz -. |
| VK- / EK-Preise drucken | Beide Vorgaben sind standardmäßig aktiviert. |
| Nur aktuelle Abwertungen drucken | Soll die Endliste nur Artikel beinhalten, die im Rahmen der aktuellen Inventur wertmäßig geändert wurden, dann muss diese Vorgabe aktiviert werden. |
| Endliste neu | Diese Option schließt Lücken in der Nummerierung der Endliste, die ggf. durch die Bearbeitung der Inventurdatei entstanden sind. Für den Fall, dass |

| | |
|--|--|
| <p>nummerieren</p> | <p>Sie sich für diese Option entscheiden, beachten Sie bitte die damit verbundenen Konsequenzen. Sicherheitshalber blendet MÖBELPILOT vor dem Druck eine zusätzliche Meldung ein.</p>  |
| <p>Zusatzinformation zu EK drucken</p> | <p>Wird diese Vorgabe aktiviert, druckt MÖBELPILOT am Listenende als zusätzliche Information den Gesamtwarenbestand zum historischen sowie zum aktuellen EK aus.</p> |
| <p>Modellbezeichnung</p> | <p>Legen Sie an dieser Stelle fest, welche Modellbezeichnung beim Ausdruck berücksichtigt werden soll.</p> |
| <p>Fortschreibung/Rückrechnung zum</p> | |