



Handbuch

Das Formular: Artikelkonditionen pro Lieferant

Urheberrecht und Haftung

Dieses Handbuch enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Bewidata Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH, Erthalstraße 1, 55118 Mainz ist es nicht gestattet, das gesamte Handbuch oder Texte daraus zu reproduzieren, zu speichern oder in irgendeiner Form zu übertragen, zu vervielfältigen oder zu verbreiten.

Die Firma Bewidata Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH übernimmt für den Inhalt dieses Handbuches und damit im Zusammenhang stehende geschäftliche Vorgänge keinerlei Garantie. Das gilt auch für hierin enthaltene Fehler und möglicherweise dadurch entstehende Fehlfunktionen in der Arbeit mit den hier beschriebenen Programmen. Die Bewidata GmbH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung dieses Handbuch von Zeit zu Zeit auf den neuesten Stand zu bringen. Änderungen der Bildschirmmasken behalten wir uns ebenfalls vor.

Hinweis: Alle in diesem Handbuch abgebildeten Screenshots wurden mit dem Microsoft Internet Explorer erstellt. Abweichungen bei anderen Browsern behalten wir uns vor.

Impressum

bewidata unternehmensberatung
und edv-service gmbh
erthalstraße 1
55118 mainz

Telefon 06131 63920
Telefax 06131 639266

Geschäftsführer: Hans-Jürgen Röhrig - Handelsregister Mainz HRB 4285

Support Rufnummern

Durchwahl 1	Telefon 06131 639272
Durchwahl 2	Telefon 06131 639226
Durchwahl 3	Telefon 06131 639227

Fax:	06131 611618
E-Mail:	support@moebelpilot.de
Homepage	www.moebelpilot.de

Hotline Zeiten

Montag bis Donnerstag	9.00 – 17.30 Uhr
Freitag	9.00 – 16.30 Uhr

Inhaltsverzeichnis

URHEBERRECHT UND HAFTUNG	2
IMPRESSUM	2
EINLEITUNG	4
FORMULARAUFBAU.....	5
DIE BUTTONS	6
DIE FELDER.....	7
Formularreiter: Allgemein.....	7
Rubrik 1	7
Rubrik 2	8
Rubrik 3	9

Einleitung

Neben den bereits im Formular *Bearbeiten Artikel und Leistungen* hinterlegten Informationen, werden für jeden Artikel im Formular *Artikelkonditionen pro Lieferant* die Wiederbeschaffungs-Werte hinterlegt. Wichtig hierbei ist, dass diese Daten zeitnah aktuell gehalten werden.

Hinweis: In den Artikel-Stammdaten sollte immer der aktuelle Wiederbeschaffungs-EK stehen. In den Bestandsdateien steht grundsätzlich der historische EK.

Formularaufbau



Button-Leiste und Suchmaschine

Formularreiter teilen das Gesamtformular in Themenbereiche auf. Zum Wechsel zwischen den Reitern, klicken Sie einfach auf einen Reiter. So lange man sich in dem Gesamtformular befindet, ist ein Wechsel auch ohne Zwischenspeicherung möglich. Erst wenn man das Formular verlässt, indem man beispielsweise einen Button anklickt oder ein neues Formular über das Inhaltsverzeichnis aufruft, **muss** der Speicherbutton angeklickt werden, da sonst die eingegebenen Daten verloren gehen!

Formulare können in Themengruppen aufgeteilt sein. Einzelne Themengruppen können anwenderbezogen mit einem Klick auf den Rubrik-Pfeil geschlossen oder geöffnet werden.

Die Buttons



Button	Bedeutung	Funktion
	Lieferanten-Stammdaten	Mit einem Klick auf diesen Button wird das Lieferanten-Stammbblatt aufgerufen.
	Gültig ab Datum	Datumsabhängige Anpassungen können mit Hilfe dieser Funktion in einer Vorabdatei abgelegt werden.

Die Felder

Formularreiter: Allgemein

Rubrik 1

The screenshot shows a software interface with the following fields and values:

- Artikel-Nr.:** 75933-00062 (101)
- Lieferanten-Nr. (od.Name):** 75933
- Bestellbezeichnung:** (Empty dropdown menu)
- Umrechnungsfaktor:** (Empty text input field)
- Liefermengeneinheit:** (Empty dropdown menu)
- vom Verband übernommen:** (checkbox)

Feldname	Bedeutung/Funktion
Artikel-Nr.	Die Vorgabe wird automatisch gesetzt. Die Information innerhalb der Klammer gibt die Modellbezeichnung wieder.
Lieferanten-Nr.	Diese Vorgabe wird ebenfalls automatisch eingepflegt
Bestellbezeichnung	Im "Hauptformular" wird die Modellbezeichnung eingepflegt, die dann in der Regel auch als Bestellbezeichnung weitergegeben wird. In diesem Feld kann man abweichende Angaben hinterlegen, die dann bei einer Bestellung zusätzlich mit ausgegeben werden. Beispiel: Man verwendet als Modellbezeichnung einen Eigennamen des Verbandes. Pflegt man nun hier noch die Modellbezeichnung des Herstellers ein, werden beide Informationen übermittelt.
Umrechnungsfaktor	Modelle sind teilweise an Verpackungseinheiten gebunden. Beispiel: Ein Stuhlmodell erhält man nur in einer Einheit von 2 Stück. Gibt man nun im Feld Umrechnungsfaktor 2 ein, so zeigt MÖBELPILOT bei der Auftragserfassung an, dass man von diesem Modell nur Einheiten von 2, 4, 6 Stück usw. erhalten kann.
Liefermengeneinheit	Die Vorgaben für dieses Feld werden in den Anwendungsparametern, Parameterbezeichnung <i>EINHEIT</i> , hinterlegt. In den meisten Fällen wird hier keine Angabe eingepflegt, da man die Einheit <i>Stück</i> verwendet. Eine Ausnahme bildet hier beispielsweise Auslegeware. Pflegt man in diesem Formulareil den Preis pro qm ² ein, so sollte man auch die Angabe qm ² im Feld <i>Liefermengeneinheit</i> hinterlegen.
vom Verband übernommen	Das Kontrollkästchen wird automatisch markiert, wenn der Artikel aus dem Verbands-Intranet übernommen wurde.

Rubrik 2

Feldname	Bedeutung/Funktion
Basis-EK-Preis	Hier wird der Brutto-EK-Preis des Artikels eingepflegt. Der Netto/Netto-EK wird nach Eingabe der Rabattstaffel automatisch ermittelt.
Verrechnungspunkte Ident-Nr.	Dieses Feld ist für die Umsetzung der Ident-Nr. / MC-Listen Logik vorgesehen. Die Basis hierfür wird im Lieferanten-Stammblatt gelegt. Dort kann unter dem Karteireiter <i>Kalkulation</i> der Preis für einen Verrechnungspunkt hinterlegt werden.
Konditionen aus Lieferantenstamm übernehmen	MÖBELPILOT bietet hier als Link alle, im jeweiligen Lieferanten-Stammblatt eingepflegten, Konditionskennzeichen an. Fährt man mit der Maus über den Link, so wird die Kondition in einem Tip-Fenster eingeblendet. Die als <i>Standardkondition</i> festgelegte Vorgabe, ist bereits aktiviert. Soll eine Kondition (Rabattstaffel) übernommen werden, so muss noch das Kontrollkästchen aktiviert werden. Damit die Rabattstaffel auch eingetragen wird, muss der Datensatz gespeichert werden. Losgelöst von den Konditionsvorgaben aus dem Lieferanten-Stammblatt können im Artikel-Stammblatt auch abweichende Konditionen hinterlegt werden.

Feldname	Bedeutung/Funktion
VK-Preise neu berechnen	Wurde im Rahmen einer Konditionsanpassung die Rabattstaffel geändert und soll nun auch der VK-Preis unter Beibehaltung des bisherigen Kalkulationsaufschlags angepasst werden, so muss das Kontrollkästchen aktiviert werden.
Rabatt 1 bis 5 Rabattbezeichnung	Hier werden die, im Allgemeinen unter dem Begriff <i>Konditionen</i> gehandelten, Rabatte eingepflegt. MÖBELPILOT nutzt hierbei die übliche Logik, dass der 1. Rabatt vom Brutto-EK-Preis abgezogen wird und die Folgerabatte immer vom Vorwert. Die Felder Rabattbezeichnung können optional genutzt werden.
Skonto % incl. Sofortbonus	In diesem Feld wird der Skonto-Satz (%) des Artikels hinterlegt. Darüber hinaus erfüllt dieses Feld eine verbandsinterne (EMV) Anforderung, bei der der gewährte Sofortbonus im Skontosatz berücksichtigt wird. <u>Der Gesamtwert führt dann zu dem bereits um den Sofortbonus entlasteten</u>

	Netto/Netto-EK.
Sofortbonus %	Beinhaltet das Feld <i>Skonto % incl. Sofortbonus</i> bereits einen Skonto-Wert, der um den Sofortbonus erhöht wurde, so kann dieser Sofortbonus hier als Information zusätzlich eingepflegt werden.
Skonto- / Netto-Tage	Sind die Zahlungsziel-Konditionen bekannt, so können diese hier hinterlegt werden.
Zuschlag Abschlag	Hier kann ein Zu- bzw. Abschlag eingepflegt werden, der bei diesem Artikel berücksichtigt werden soll. Der Wert nimmt Einfluss auf den Netto-Netto-EK.
Zuschlagsart Abschlagsart	Der Zu- oder Abschlag kann als Wert oder als Prozentsatz berücksichtigt werden.
nach/vor Skonto	Hier wird festgelegt, ob die Berechnung <i>vor</i> oder <i>nach Skonto</i> erfolgen soll.
Netto-Netto-EK	Basierend auf dem Basis-EK-Preis ermittelt MÖBELPILOT unter Berücksichtigung der Rabattstaffel incl. Skonto sowie der Zu- bzw. Abschlagsfelder den Netto-Netto-EK. Wird der Netto-Netto-EK direkt eingepflegt so ermittelt MÖBELPILOT den Basis-EK-Preis.
Nachkommastellen	In der Regel arbeitet MÖBELPILOT mit 2 Nachkommastellen. Im Rahmen einer Anforderung haben wir die Möglichkeit geschaffen, hier die Werte 3 oder 4 einzupflegen. Bei Verwendung des Artikels in einer Auftragsposition, wird dort der EK-Wert entsprechend mit 3 oder 4 Nachkommastellen abgebildet.
Konditionen nicht automatisch ändern	Im Rahmen der systemunterstützten Stammdatenpflege können Aktualisierungen der Lieferantenkonditionen auf die Artikel übertragen werden. Will man hiervon Artikel ausschließen, so muss das Kontrollkästchen aktiviert werden.

Rubrik 3

Feldname	Bedeutung/Funktion
Vorsteuer Einkauf	Das Feld Vorsteuer Einkauf hat in der aktuellen Programmversion keine Funktion mehr und kann lediglich noch zur Information genutzt werden.
Lieferzeit in Tagen	Der hier festgehaltene Wert dient zur Information und kann zudem auf dem Preisetikett abgebildet werden.
Konventionalstrafe	Hier kann ein freier Text eingepflegt werden. Der Text dient nur zur Information.
Liefervereinbarung	Die Vorgabe kann über das Dropdown-Menü abgerufen werden. Die Parameter werden in den Benutzer-Parametern, Parameter-Name <i>FRACHT</i> hinterlegt.
Anzahl der Colli	Dieses Feld wurde zwischenzeitlich durch das gleichlautende Feld im Formular <i>Bearbeiten Artikel und Leistungen</i> ersetzt. Wir empfehlen daher, hier keine Information mehr zu hinterlegen.
Mindestbestellmenge	Dieses Feld ist mit einer Programmfunktion versehen. Wird der hier eingepflegte Wert bei der Bestellerfassung nicht erreicht, erhält der Anwender einen entsprechenden Bildschirmhinweis. Im nächsten Schritt

	besteht dann die Möglichkeit, die Bestellung über eine befristete Bestellsperre zurückzuhalten.
Mindestbestellwert	Vergleichbar mit dem Feld <i>Mindestbestellmenge</i> , wird auch ein hier eingepflegter Wert bei der Auftragserfassung berücksichtigt. Bei Unterschreitung des Mindestbestellwertes wird ebenfalls ein entsprechender Bildschirmhinweis eingeblendet. Der Anwender entscheidet dann, ob die Bestellung herausgeschickt, oder ggf. eine befristete Bestellsperre gesetzt wird.

Feldname	Bedeutung/Funktion
Bestellmenge bei Mindestbestand	Dieses Eingabefeld ist mit einer Programmfunktion versehen. Wird hier ein Wert eingepflegt und zusätzlich im Formular <i>Bearbeiten Artikel und Leistungen</i> eine Vorgabe im Feld <i>Mindestbestand</i> hinterlegt, dann werden diese Informationen in der Liste <i>Bestellvorschlags- / Mindestbestandsliste</i> berücksichtigt.
Durchschnittliche Verkaufsmenge	Die automatische Ermittlung der <i>durchschnittlichen Verkaufsmenge / Monat</i> ist an 2 Voraussetzungen gebunden. 1. In den <i>allgemeinen Ablaufparametern</i> muss eine Vorgabe im Feld <i>Anzahl Monate für Verkaufsdurchschnitt</i> eingepflegt werden. 2. Das Programm <i>Abarbeiten Tagesdatei</i> muss regelmäßig (tägl.) gestartet werden.