



Version: 13. Oktober 2021

# Urheberrecht und Haftung

Dieses Handbuch enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Bewidata Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH, Erthalstraße 1, 55118 Mainz ist es nicht gestattet, das gesamte Handbuch oder Texte daraus zu reproduzieren, zu speichern oder in irgendeiner Form zu übertragen, zu vervielfältigen oder zu verbreiten.

Die Firma Bewidata Unternehmensberatung und EDV-Service GmbH übernimmt für den Inhalt dieses Handbuches und damit im Zusammenhang stehende geschäftliche Vorgänge keinerlei Garantie. Das gilt auch für hierin enthaltene Fehler und möglicherweise dadurch entstehende Fehlfunktionen in der Arbeit mit den hier beschriebenen Programmen. Die Bewidata GmbH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung dieses Handbuch von Zeit zu Zeit auf den neuesten Stand zu bringen. Änderungen der Bildschirmmasken behalten wir uns ebenfalls vor.

**Hinweis**: Alle in diesem Handbuch abgebildeten Screenshots wurden mit dem Microsoft Internet Explorer erstellt. Abweichungen bei anderen Browsern behalten wir uns vor.

# Impressum

bewidata unternehmensberatung und edv-service gmbh erthalstraße 1 55118 mainz

Telefon 06131 63920 Telefax 06131 639266

Geschäftsführer: Hans-Jürgen Röhrig - Handelsregister Mainz HRB 4285

## Support Rufnummern

Durchwahl 1	Telefon 06131 639272
Durchwahl 2	Telefon 06131 639226
Durchwahl 3	Telefon 06131 639227

Fax:	06131 611618
E-Mail:	support@moebelpilot.de
Homepage	www.moebelpilot.de

## Hotline Zeiten

Montag bis Donnerstag	9.00 – 17.30 Uhr
Freitag	9.00 – 16.30 Uhr

# Inhaltsverzeichnis

IMPRESSUM       2         Wie richte ich den Scanner Datalogic Skorpio X4 ein und wie übertrage ich das       4         MP-MDE-Programm?       4         Einleitung       4         Ersteinrichtung       4         Datei vom Bewidata-Server downloaden und entpacken       4         DXU Datei installieren       5         Konfiguration einlesen       9         MÖBELPILOT-MDE-Programm einlesen       12	URHEBERRECHT UND HAFTUNG	2
Wie richte ich den Scanner Datalogic Skorpio X4 ein und wie übertrage ich das         MP-MDE-Programm?       4         Einleitung       4         Ersteinrichtung       4         Datei vom Bewidata-Server downloaden und entpacken       4         DXU Datei installieren       5         Konfiguration einlesen       9         MÖBELPILOT-MDE-Programm einlesen       12	IMPRESSUM	2
MP-MDE-Programm?	Wie richte ich den Scanner Datalogic Skorpio X4 ein und wie übertrage ich das	4
Ersteinrichtung	MP-MDE-Programm?	4
Datei vom Bewidata-Server downloaden und entpacken	Ersteinrichtung	4
DXU Datei installieren5 Konfiguration einlesen	Datei vom Bewidata-Server downloaden und entpacken	4
Konfiguration einlesen9 MÖBELPILOT-MDE-Programm einlesen12	DXU Datei installieren	5
MÖBELPILOT-MDE-Programm einlesen12	Konfiguration einlesen	9
	MÖBELPILOT-MDE-Programm einlesen	12

# Wie richte ich den Scanner Datalogic Skorpio X4 ein und wie übertrage ich das MP-MDE-Programm?

#### Einleitung

Da die bisher von uns zur Nutzung freigegebenen MDE-Geräte nicht mehr erhältlich sind, haben wir jetzt mit dem Scanner **Datalogic Skorpio X4** ein neues Referenzgerät aufgenommen.

Interessenten für dieses Gerät empfehlen wir bereits heute beim Kauf auf folgende Punkte zu achten:

- Auf dem Gerät muss das Betriebssystem Microsoft Windows Embedded Compact 7 installiert sein
- Es wird eine Lade/Basisstation benötigt.
- Ordern Sie für das Gerät eine Micro-SDHC-Card mit einer Speicherkapazität von <u>maximal</u> 32 GB
- Wir empfehlen die Anschaffung eines zusätzlichen Akkus.
- Das Gerät gibt es mit 28, 38 oder 50 Tasten, wir empfehlen die alphanumerische Variante mit 50 Tasten.
- Sie erhalten das Gerät in den Modelvarianten Brick (Handheld) oder Gun (Pistolengriff), letztere verfügt über einen größeren Akku.

#### Ersteinrichtung

#### Datei vom Bewidata-Server downloaden und entpacken

Der Scanner beinhaltet im Auslieferungszustand nur das Betriebssystem. Bitte installieren Sie zunächst das Konfigurations-Programm der Firma Datalogic. Das Dienstprogramm können Sie sich direkt von der Web-Site der Firma Datalogic herunterladen.

https://github.com/datalogic/dxu/releases/download/v2.1.3/DXU\_2.1.3.7743.exe

Nach dem Download schließen Sie bitte den Scanner an Ihren PC an und verbinden ihn mit dem "Windows Mobile-Gerätecenter". Bitte achten Sie darauf, hierbei die Option "Ohne Einrichten des Geräts verbinden" zu wählen.

Ist der Scanner mit dem Mobile-Gerätecenter verbunden, sind die nachfolgenden Schritte erforderlich:

Starten Sie die Installation des soeben heruntergeladenen Konfigurationsprogramms mit einem Doppelklick.



Während des Installationsvorgangs werden Ihnen die folgenden Bildschirme angezeigt.

#### DXU Datei installieren

User Account Control Do you want to allow this app to make changes to your device?	×
Datalogic DXU Setup	
Verified publisher: DATALOGIC SRL File origin: Hard drive on this computer	
Show more details	
Yes No	

Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Yes.

Setup - Datalogic DXU version 2.1.3.7743			×
License Agreement Please read the following important information before continuing.			
Please read the following License Agreement. You must accept the t agreement before continuing with the installation.	erms of t	his	
DATALOGIC ADC, INC. END USER SOFT LICENSE AGREEMENT (EULA)	WAR	E	
FOR THE DXU CONFIGURATION UTILITY		~	
<ul> <li>I accept the agreement</li> <li>I do not accept the agreement</li> </ul>			
Nex	t >	Car	ncel

Markieren Sie das Kontrollkästchen "I accept the agreement" und klicken Sie danach auf die Schaltfläche Next.

Setup - Datalogic DXU version 2.1.3.7743		_	□ ×
Select Destination Location			
Where should Datalogic DXU be installed?			
Setup will install Datalogic DXU into the follow	ving folder.		
To continue, click Next. If you would like to select a d	ifferent folder, o	click Brow	se.
C:\Program Files (x86)\Datalogic\DXU		Brow	wse
At least 450, 1 MP of free disk appendic required			
At least 450, 1 MB of free disk space is required.			

Ändern Sie ggf. das Zielverzeichnis und klicken Sie danach auf die Schaltfläche Next.

Setup - Datalogic DXU version 2.1.3.7743	1.77		×
Select Start Menu Folder Where should Setup place the program's shortcuts?			
Setup will create the program's shortcuts in the following St	art Men	u fo <mark>ld</mark> er.	
To continue, dick Next. If you would like to select a different folder,           Datalogic\DXU	click Bro Br	wse. owse	
< Back Next	t >	Car	icel

Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Next.

Select Additional Tasks				ŝ
Which additional tasks should be perfo	ormed?			ŝ
Select the additional tasks you would DXU, then click Next.	like Setup to perform w	hile installing Da	atalogic	
Additional shortcuts:				
Create a desktop shortcut				
Optional Software:				
Install ADB driver for Android dev	vices			
Install USBLAN driver for Window	s CE devices			
				_

Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Next.

i

Legen Sie hier ggf. noch fest, ob eine Verknüpfung auf dem Desktop hinterlegt werden soll.

italogic DXU on your c	omputer.	i R
ion, or click Back if you	u want to review	v or
ĸU		^
ices s CE devices		
	italogic DXU on your c ion, or click Back if you KU rices s CE devices	italogic DXU on your computer. ion, or click Back if you want to review KU rices s CE devices

Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Install.



Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Finish.

# Konfiguration einlesen

Ð



Dieses Fenster öffnet sich nach der Installation automatisch.

Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Load Configuration.

O Öffnen						×	- n x
← → + ↑ □ + D	ieser PC + Desktop + DatalogicScor	pioX4 ×			✓ Ŏ / <sup>D</sup> <sup>(D)</sup>	" durch	ADATALOCIC
Organisieren + Neur	er Ordner				10 · 1	0	<b>VDAUALOUIL</b>
A.C	Name	Änderungsdatum	Typ	Große			
Deskton	install_2	13.09.2021 15:39	Dateiordner				
L Downloads #	internal a	11.00 2011 11.20	Dataindhas				
Dokumente #	Configuration.dxu	28.07.2021 16:58	DXD .	20.08			
E Bider #							
KPSUebergab .r							
CARAT #							
camel							
log							
Reklabilder							
temp							
OneDrive							
Distor PC							
10-Objekte							
Båder							
Desktop							
Dokumente							
🕹 Downloads 👻							
Date	iname Configuration.dxu				<ul> <li>Configuration Files (*.dxu)</li> </ul>	) ~	
					Offnen Abbr	rechen	
Refresh	Add Device						How to connect device
( and and							

Markieren Sie aus dem Verzeichnis die Datei "Configuration.dxu" und klicken Sie danach auf die Schaltfläche Öffnen.



Klicken Sie auf die Schaltfläche Configure This Device.



Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Apply Cofiguration.

Apply Configuration		×
Apply Configuration to Device	G21C70771 SkorpioX4 (Connected via USB)	•
Арріу	Cancel	

Klicken Sie auf die Schaltfläche Apply.

In der Regel erfolgt die Programmübertragung auf den Scanner via USB-Kabel. Andernfalls müssen Sie im Auswahlfeld die Verbindungsart ändern.

Apply Configuration			×
Apply Configuration	to D. Apply Configuration Successfully Applied Configuration	via USB)	
	Apply	Cancel	

War die Übertragung erfolgreich, dann wird diese Meldung eingeblendet. Klicken Sie bitte danach auf die Schaltfläche **Ok**.

#### MÖBELPILOT-MDE-Programm einlesen

Anwender, die das kostenpflichtige Modul "*MDE-Inventur*" nutzen, erhalten von Bewidata immer dann eine E-Mail, wenn am Programm Anpassungen oder Ergänzungen vorgenommen wurden, die auch Auswirkung auf den MDE-Scanner haben. Die E-Mail enthält neben allgemeinen Hinweisen auch einen Link. Klicken Sie diesen Link an und übernehmen Sie so die URL in die Adresszeile Ihres Browsers. Danach drücken Sie bitte die Enter-Taste.

Im Bildschirmdialog müssen Sie nun die von Bewidata bereitgestellte zip-Datei zunächst speichern und danach entpacken. In der Dokumentation *"Wie aktualisiere ich die MDE-Geräte Honeywell HD6500, HD6510 und Optimus?"* haben wir die erforderlichen Schritte ausführlich beschrieben. Schließen Sie bitte danach den Scanner an Ihren PC an und verbinden Sie ihn mit dem *"Windows Mobile-Gerätecenter"*. Bitte achten Sie darauf, hierbei die Option *"Ohne Einrichten des Geräts verbinden"* zu wählen.

Ist der Scanner mit dem Mobile-Gerätecenter verbunden, sind die nachfolgenden Schritte erforderlich:

Öffnen Sie die entpackte Datei und öffnen Sie mit einem Doppelklick den Ordner "remote".

DatalogicScorpioX4			
Name ^	Änderungsdatum	Тур	Größe
install_2	13.09.2021 15:39	Dateiordner	
🖉 📙 remote 👞	13.09.2021 15:39	Dateiordner	
Suma Marting & Spinterman	16:52	DVII	and a solution of a

Ē.	DatalogicScorpioX4	>	remote
----	--------------------	---	--------

Name Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
ASRDisp.exe	09.05.2003 14:56	Anwendung	14 KB
📧 cecopy.exe	21.03.2003 15:47	Anwendung	81 KB
cerdisp2.exe	09.05.2003 09:24	Anwendung	20 KB
dummy.txt	13.09.2021 16:09	Textdokument	1 KB
KillProc.exe	09.05.2003 14:07	Anwendung	5 KB
📧 rapistart.exe	13.12.2002 04:30	Anwendung	17 KB
remote.log	13.09.2021 16:09	Textdokument	1 KB
💿 remotestart.bat	27.07.2021 17:00	Windows-Batchda	1 KB

Führen Sie danach einen Doppelklick auf die Datei "remotestart.bat" aus.

i



Folgen Sie dem Bildschirmdialog und drücken Sie bitte eine beliebige Taste.

Die Aktion *"Drücken Sie eine beliebige Taste"* sorgt dafür, dass das Display des Scanners auf dem Monitor wiedergegeben wird.

Datalogic	ScorpioX4 >				
	Name ^	Änderungsdatum	Тур	Größe	1
	install_2	13.09.2021 15:39	Dateiordner		
a	remote	13.09.2021 16:09	Dateiordner	A Shared Street	1

Name	Änderungsdatum	Тур	Größe	
BEWIDATA	13.09.2021 15:39	Dateiordner		
📓 Autostart.ini	30.07.2021 14:08	Konfigurationsein	1 KB	
📧 cecopy.exe	21.03.2003 15:47	Anwendung	81 KB	
a cerdisp2.exe	09.05.2003 09:24	Anwendung	20 KB	
dummy.txt	30.07.2021 14:18	Textdokument	1 KB	
🗹 💿 install.bat	12.08.2021 09:43	Windows-Batchda	3 KB	
install.log	30.07.2021 14:19	Textdokument	2 KB	
KillProc.exe	09.05.2003 14:07	Anwendung	5 KB	
📧 rapistart.exe	13.12.2002 04:30	Anwendung	17 KB	

Öffnen Sie nun mit einem Doppelklick das Verzeichnis "install\_2" und führen Sie danach einen Doppelklick auf die Datei "install.bat" aus.

27

🗃 🎐 🛞 💑 💕 16:11 🛗 😤



Auf dem Monitor bzw. auf dem Scanner-Display werden nun diese Hinweise eingeblendet. Bitte beantworten Sie die Warnung <u>auf dem Scanner</u> mit **Ja**. DatalogicScorpioX4 > remote

□ Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
ASRDisp.exe	09.05.2003 14:56	Anwendung	14 KB
cecopy.exe	21.03.2003 15:47	Anwendung	81 KB
cerdisp2.exe	09.05.2003 09:24	Anwendung	20 KB
dummy.txt	13.09.2021 16:09	Textdokument	1 KB
KillProc.exe	09.05.2003 14:07	Anwendung	5 KB
rapistart.exe	13.12.2002 04:30	Anwendung	17 KB
remote.log	13.09.2021 16:09	Textdokument	1 KB
lemotestart.bat	27.07.2021 17:00	Windows-Batchda	1 KB
remotestop.bat	27.07.2021 17:00	Windows-Batchda	1 KB

Beenden Sie die Übertragung mit einem Doppelklick auf die Datei "remotestop.bat".